

(Falls Sie die E-Mail-Adresse bereits im Hosting-Paket angelegt haben, können Sie die Punkte 1-4 überspringen.)



**Übersicht**  
Angemeldet als: [Name]  
Sprache ändern  
Theme wechseln  
Abmelden

**E-Mail**  
Adressen  
E-Mail-Adresse anlegen  
Abwesenheitsnachrichten  
WebMail

**MySQL**  
Datenbanken  
phpMyAdmin

**Domains**  
Einstellungen

**Kontodaten**  
Benutzername:  
Domain(s):  
Sub-Domain(s) (Be Max.):  
Webpace (MB) (Be Max.):  
Traffic (GB) (Aug 20 Benutzt / Max.):  
E-Mail-Adressen (B Max.):  
E-Mail-Konten (Ber Max.):  
E-Mail-Weiterleitung

## 1.

Bitte klicken Sie in der Verwaltung für das Hosting-Paket im Bereich E-Mail auf „E-Mail-Adresse anlegen“.



**E-Mail-Adresse anlegen**

E-Mail-Adresse anlegen

E-Mail-Adresse: [Textfeld] @ [Dropdown: ihrdomainname.de]

Als Catchall-Adresse definieren?:  Ja

Änderungen verwerfen | Speichern

## 2.

Geben Sie in das Feld Ihre Wunsch-E-Mail-Adresse ein. Möchten Sie z.B. [info@ihrdomainname.de](mailto:info@ihrdomainname.de) anlegen, geben Sie in das Feld „info“ ein.

Wählen Sie anschließend aus dem Drop-Down Feld aus, für welche Domain Sie die E-Mail-Adresse anlegen möchten.

Wenn Sie möchten, dass alle E-Mails dieser Adresse zugestellt werden, egal was vor dem @ Zeichen steht, aktivieren Sie die Catchall Funktion.

Es empfiehlt sich Catchall deaktiviert zu lassen, da Sie sonst vermehrt SPAM erhalten könnten.

Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.



**E-Mail-Adresse ändern**

E-Mail-Adresse:	info@ihrdomainname.de
Konto:	Nein [ <a href="#">Konto anlegen</a> ]
Catchall:	Nein [ <a href="#">Umschalten</a> ]
Weiterleitungen (0):	<a href="#">Weiterleitung hinzufügen</a>

[Zurück zur Übersicht](#)

## 3.

### E-Mail-Postfach:

Wenn Sie ein E-Mail-Postfach anlegen möchten, mit dem Sie auch E-Mails verschicken können, klicken Sie auf „Konto anlegen“. Dieses Postfach können Sie dann auch mit Ihrem E-Mail-Programm abrufen.

### E-Mail-Weiterleitung:

Möchten Sie statt eines Postfaches die E-Mail-Adresse lediglich auf eine bestehende E-Mail-Adresse weiterleiten, klicken Sie auf „Weiterleitung hinzufügen“. Tragen Sie die Zieladresse ein und klicken Sie auf „Speichern“. Alle eingehenden E-Mails werden dann auf eine bereits existierende Adresse umgeleitet. Ein E-Mail-Versand von dieser Adresse ist in dem Fall nicht möglich. Der weitere Ablauf dieses Dokumentes trifft dann nicht mehr auf Sie zu. Sie können dieses Dokument schließen.




4.

Tragen Sie ein Wunschpasswort ein, mit welchem Sie später für diese E-Mail-Adresse die E-Mails abrufen.


Tragen Sie kein Wunschpasswort ein, wird der Passwortvorschlag als Passwort für diese E-Mail-Adresse verwendet.

Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.



5.

Klicken Sie nun zur Einrichtung der E-Mail-Adresse in Ihrem E-Mail-Programm Mozilla Thunderbird auf „Extras“ und dann auf „Konten-Einstellungen...“.



6.

In dem sich öffnenden Fenster klicken Sie unten links auf „Konten-Aktionen“ und anschließend auf „E-Mail-Konto hinzufügen ...“.

**Konto einrichten**

Ihr Name:  Ihr Name, wie er anderen Personen angezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

7.

Geben Sie den Namen ein, welchen der Empfänger Ihrer E-Mails als Absender angezeigt bekommen soll. Dies kann Ihr Name oder jeder beliebige Inhalt sein.

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Dies ist im Normalfall die Adresse, welche Sie zuvor angelegt haben und für die Sie jetzt ein Postfach einrichten, z.B. [info@ihrdomainname.de](mailto:info@ihrdomainname.de)

Geben Sie das Wunschpasswort ein, welches Sie beim Anlegen der E-Mail-Adresse vergeben haben und klicken Sie auf „Weiter“.

Passwort:

Passwort speichern

**Einstellungen suchen: Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen**

Speicherplatz  
Ausgang-Server (SMTP)

8.

Ihr E-Mail-Programm sucht nun automatisch nach den richtigen Einstellungen.

Klicken Sie auf „Manuell bearbeiten“.

9.

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server:	IMAP <input type="text" value="mail4.web-server.biz"/>	Auto <input type="text"/>	Automatisch er... <input type="text"/>	Automatisch erkennen <input type="text"/>
Postausgang-Server:	SMTP <input type="text" value="mail4.web-server.biz"/>	Auto <input type="text"/>	Automatisch er... <input type="text"/>	Automatisch erkennen <input type="text"/>
Benutzername:	<input type="text" value="info@ihrdomainname.de"/>			

Speicherplatz

Wählen Sie aus, ob Sie die E-Mails per IMAP oder POP3 abrufen möchten:

- POP3: Die E-Mails werden direkt auf die Festplatte Ihres PCs abgerufen und von unserem Server entfernt.
- IMAP: Auf jedem genutzten PC haben Sie die gleichen E-Mails. Wird eine E-Mail gelöscht, ist Sie auf einem anderen Gerät ebenfalls gelöscht. Dies erfordert mehr Webspace, da E-Mails bei uns gespeichert werden.
- Posteingangs- und Ausgangsserver: Diesen bekommen Sie auf der Seite „Hosting“ in unserem Kundenbereich angezeigt. **Tragen Sie nur den Server ein, den wir auf der Seite „Hosting“ anzeigen.**
- Benutzername: Der Benutzername ist Ihre vollständige E-Mail-Adresse, für die Sie das Postfach einrichten.

Klicken Sie anschließend auf „Erneut testen“ und dann auf „Konto erstellen“.

Ihr E-Mail Postfach ist nun eingerichtet und kann verwendet werden.

